Activation et configuration SSL de DirectAdmin

Permet l'utilisateur de directadmin sous HTTPS avec un certificat Let's Encrypt

Assurez-vous que votre hostname (serveur.mon-domaine.xxx) resolve bien à l'adresse IP principale de votre serveur

À faire en mode root permanent, avec sudo avant chaque commande ou directement avec l'utilisateur root.

Installation du certificat

Remplacer SERVEUR_HOSTNAME par le hostname du serveur (Ex: serveur.mon-domaine.xxx)

```
cd /usr/local/directadmin/scripts
./lets_encrypt.sh request SERVEUR_HOSTNAME 4096
```

Activation et Configuration

Modification du fichier de configuration de DirectAdmin (directadmin.conf)

```
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Ajouter/Modifier les lignes suivantes

```
ssl = 1
ssl_redirect_host = SERVEUR_HOSTNAME
force_hostname = SERVEUR_HOSTNAME
```

Redémarrer DirectAdmin

```
systemctl restart directadmin
```

From:
https://wiki.proletaire.net/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.proletaire.net/directadmin/activation_et_configuration_ssl?rev=1586626201

Last update: **2020/04/11 17:30**