

Fichier de configuration directadmin.conf

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Vous pouvez éditer le fichier directadmin.conf avec [nano](#)

```
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Redémarrer DirectAdmin après avoir modifier le fichier

```
systemctl restart directadmin
```

Valeurs

allow_subdomain_docroot_override

Permet la modification manuellement du DocumentRoot et de la version PHP pour un sous-domaine.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 1

force_hostname

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de forcer une redirection vers le hostname de son choix lors de l'utilisation de DirectAdmin et du webmail.

force_hostname==serveur.mon-domaine.xxx

letsencrypt_disable_renew_after_renew_failure

Désactive le renouvellement automatique d'un certificat SSL Let's Encrypt si le renouvellement pour un domaine à échoué après le nombre de fois défini dans la variable `letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt`

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

Valeur: 0-999999

reseller_can_set_email_limit

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

1 = Activer
0 = Désactivé
Default: 0

ssl

Permet d'activer la connexion à directadmin via https

1 = Activer
0 = Désactivé
Default: 0

ssl_redirect_host

Si ssl=1 et l'utilisateur se connecte à DirectAdmin via http, DA redirigera vers l'utilisateur en https vers l'adresse IP du serveur par défaut. Cette option permettra à l'administrateur de spécifier le hostname du serveur pour la redirection

ssl_redirect_host=serveur.mon-domaine.xxx

From:
<https://wiki.proletaire.net/> - Wiki

Permanent link:
https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin_conf_default?rev=1587402604

Last update: **2020/04/20 17:10**

