

Alerte par e-mail (CSF Firewall)

CSF peut envoyer plusieurs informations utile par e-mail.

Pour recevoir ces alertes, je vous suggère de faire la création d'une adresse e-mail spécifiquement conçu pour recevoir ces alertes (exemple: firewall@mon-domaine.xxx) car, il peut y avoir beaucoup d'alertes et vous ne voulez pas que votre boîte e-mail principale soit inondé.

Idéalement, activé au départ toutes les alertes que vous pouvez recevoir pour désactivé par la suite ceux que vous ne trouvez pas nécessaires.

Via DirectAdmin

- Connectez-vous à DirectAdmin avec votre compte administrateur.
- Dans le menu du haut: Extra Features > ConfigServer Security & Firewall (fr: Outils > ConfigServer Security & Firewall)
- Cliquez sur le bouton **Firewall Configuration** dans la section csf - ConfigServer Firewall
- Dans le menu déroulant sélectionner **Reporting Settings**

The screenshot shows the DirectAdmin interface for the CSF Firewall. At the top, there's a header with a red brick icon and the text "ConfigServer Security & Firewall - csf v14.02". Below the header, there's a navigation bar with buttons for "Show All", "Prev", "Reporting Settings" (which is highlighted with a red border), and "Next".

- Ajouter votre adresse e-mail (ex: firewall@mon-domaine.xxx) dans le champs **LF_ALERT_TO =**
- Ajouter l'adresse e-mail qui sera utiliser par le serveur dans le champs **LF_ALERT_FROM =**. Idéalement cette adresse devrait être du type firewall@mon-serveur-hostname.xxx (Ex: firewall@serveur.mon-domaine.xxx)

This screenshot shows the "Reporting Settings" page within the CSF Firewall configuration. The title "Reporting Settings" is at the top of the section. Below it, there's a note about the default behavior of lfd sending emails using alert templates and how this can be overridden by setting the LF_ALERT_TO and LF_ALERT_FROM options. There are input fields for both options, each containing the value "firewall@webalternative.net". At the bottom of the page, there's a note about the SENDMAIL binary being used by default.

Via Console

Connectez-vous à la console avec votre compte administrateur et utiliser le [mode root](#) pour ouvrir le fichier de configuration de CSF

```
nano /etc/csf/csf.conf
```

- Ajouter votre adresse e-mail (ex: firewall@mon-domaine.xxx) dans la variable **LF_ALERT_TO =**
- Ajouter l'adresse e-mail qui sera utiliser par le serveur dans la variable **LF_ALERT_FROM =**. Idéalement cette adresse devrait être du type firewall@mon-serveur-hostname.xxx (Ex: firewall@serveur.mon-domaine.xxx)

```
LF_ALERT_TO = "firewall@mon-domaine.xxx"  
LF_ALERT_FROM = "firewall@serveur.mon-domaine.xxx"
```

From:
<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**



Permanent link:
https://wiki.proletaire.net/csf_firewall/alerte_email

Last update: **2020/04/14 14:57**