

# Modifier la limite d'envoi des e-mails dans DirectAdmin

## Administrateur (Limite Global - Limite par défaut)

Ceci est la limite par défaut pour tous les utilisateurs sur le serveur.

Il est possible de modifier cette valeur via DirectAdmin avec votre compte administrateur.

Pour changer cette limite, rendez-vous dans la section **Server Manager > Administrator Settings** (fr: Gestion Serveur > Configurations Administrateur)

Une fois sur la page, cliquez sur l'onglet **E-mail Settings** (fr: Configuration E-Mail).

### Admin Settings

[BACK](#)

Administrator Settings	Server Settings	Security Settings	E-mail Settings
Daily E-mail limit per DirectAdmin User	<input type="text" value="1000"/>		
Daily limit per E-mail Account	<input type="text" value="200"/>		
User can set limit per E-mail	<input checked="" type="checkbox"/>		
Max limit User can set per E-mail	<input checked="" type="radio"/> Global Default <input type="radio"/> Unlimited <input type="radio"/> Custom		
Use RBL Blocking	<input checked="" type="checkbox"/>		
Purge Spambox / Trash data after (days)	<input type="text" value="0"/>		

SAVE

**Daily E-mail limit per DirectAdmin User** (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par utilisateur DirectAdmin): Nombre d'emails qu'un utilisateur peut envoyer par jour pour tous ses comptes e-mails et scripts. (0 = Illimité).

**Daily limit per E-mail Account** (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par compte e-mail): Nombre d'e-mails quotidien que peut envoyer un compte e-mail (0 = Illimité).

**User can set limit per E-mail** (fr: L'utilisateur peut définir une limite par e-mail ): Permet de donner aux utilisateurs la possibilité de spécifier une valeur autre que la valeur par défaut globale (Daily limit per E-mail Account).

**Max limit User can set per E-mail** (fr: Limite maximale que l'utilisateur peut définir par E-mail): Permet de définir la limite maximum d'envoi qu'un utilisateur peut configurer par adresse e-mail.

- Global Default: Soit la valeur de Daily limit per E-mail Account (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par compte e-mail)
- Unlimited: Illimité
- Custom: Personnalisé

# Revendeur

Il est possible pour un revendeur de modifier la limite d'envoi de ses utilisateurs.

Pour ce faire, connectez-vous en tant que revendeur à DirectAdmin, sélectionner votre utilisateur dans **Account Manager > List Users** (fr: Gestion de Comptes > Liste des utilisateurs)

Une fois l'utilisateur choisi, cliquez sur l'onglet Usage Statistics (fr: Statistiques d'utilisation).

VIEW USER: user7

1.45 GB / 7.32 GB Bandwidth1.33 GB / 2.44 GB Disk Usage

DomainsUsage StatisticsAccount InfoComments

Domain	Bandwidth	Disk Usage	Log Usage	Subdomains	Pointers	Settings
amiedalstern74.org	277.57 MB / shared	1.2 GB	1006.87 KB	?		

Environ au 3/4 de la page, il y a **Sent E-mails** (fr: E-mails envoyés). Cliquez sur le petit crayon pour modifier la valeur de la limite d'envoi

Inodes	41322	Unlimited
# of Domains	1	1
# of Subdomains	2	2
E-mail Accounts	3	3
E-mail Forwarders	0	1
Mailing Lists	0	Unlimited
Autoresponders	0	1
Sent E-mails	1067 ( Today: 1 )	3200 / Day
Received E-mails	81	
# of MySQL DBs	2	2
Domain Pointers	0	

# Utilisateur

# Liens

- Unordered List Item

From:  
<https://wiki.proletaire.net/> - Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.proletaire.net/email/modifier\\_limite\\_envoi\\_directadmin?rev=1587053981](https://wiki.proletaire.net/email/modifier_limite_envoi_directadmin?rev=1587053981)

Last update: 2020/04/16 16:19

